

Teksti sektsioonid ja “kõva” leheküljevahetus

Teksti saab jagada nähtamatute piiridega osadeks, milledest igatühes saame kasutada mitmesuguseid erinevaid parameetreid, millede üheskoos kasutamine oleks tihti või-matu.


Sektsioone eraldavad üksteisest nn sektsioonivahed (*section break*). Osa sektsioone algab kindlasti uuel leheküljelt (sektsioonid, millel on näiteks erinev paberi suurus) osa võivad aga sõbralikult koos ühel leheküljel olla (sektsioonid, milles tekst on erinevalt veergudesse jagatud). Ka teksti päised ja jalused võivad igas sektsioonis erinevad olla, seega, kui tahame erinevatele teksti osadele erinevaid päiseid ja jaluseid, kasutame sektsioone.

Kõva leheküljevahetus on selline, kus lehekülj pole veel täis, kuid soovitakse, et järgnev tekst hakkaks alati uue lehekülje algusest.

Et paika panna sektsiooni vahetuskohta, tuleb tekstikursor paigutada kohale, kust edasi peaks olema uus sektsioon või lehekülj ja anda **Insert** menüüst käsk **Break**.

Avaneb järgmine dialoogiaken:

- **Page Break** “kõva” lehekülje vahetus; tekst jätkub uuel leheküljelt.
- **Column Break** “kõva” veeru vahetus; tekst jätkub järgmises veerus.
- **Next Page** algab uus sektsioon ja seda ka uuel leheküljelt.
- **Continuous** algab uus sektsioon, tekst jätkub samal leheküljel.
- **Even Page** uus sektsioon algab uuel ja kindlasti paarisarvuliselt leheküljelt.
- **Odd Page** uus sektsioon algab uuel ja kindlasti paaritu arvuliselt leheküljelt.




Leheküljenumbrid, päised ja jalused

Leheküljenumbrite lisamine

Leheküljenumbrid paigutatakse alati kas lehekülje päisesse (ülaserval) või jalusesse (allservas).

Nende lisamiseks on **Insert** menüüs käsk **Page Numbers**, mille peale avaneb dialoogiaken:



Selles dialoogiaknas saab kõigepealt **Position** valikureal määrata, kas numbrid tulevad üles serva (*top of page (header)*) või allserva (*bottom of page (footer)*).

Alignment valikuaknas määratakse kas numbrid tulevad vasakule või paremale äärele, keskele või alati siseserva või välisserva (*left, right, center, inside, outside*). Märge **Show Number on First Page** tähendab, et ka esimesel leheküljel on number nähtaval.

Harilikult on kasutusel araabia numbrid ning loendamine algab ühest. Nende muutmiseks tuleb klõpsatada **Format** nupul. Avaneb veel üks dialoogiaken, milles **Number Format** valikuaknas saame lisaks araabia numbritele valida veel rooma numbreid ja tähti. Selle dialoogiakna allservas on kaks valikut:


- **Continue from previous section** loendamine jätkub sealt, kus eelmises seksioonis pooleli jäi (kui tekst on seksioonideks jaotatud). Sellisel juhul alustatakse numbriga 1 ja probleeme tavaliselt ei tule.
- **Start at** saab määrata mis numbriga tegelikult alustame. Võib tekitada palju probleeme seksioonideks jagatud teksti korral, sest iga seksioon kipub numbrdamist samast numbrist peale uuesti alustama.

Leheküljenumbrite kõrvaldamine, päised ja jalused

Päised ja jalused on lehekülje üla ja allservas igal lehel korduvad osad, millega saab lugejale jagada infot käsitletava materjali kohta, autori kohta või midagi muud taolist. Päised ja jalused tehakse üks kord valmis ja nad on automaatselt nähtavad kõigil lehekülgedel.

Leheküljenumbrid paigutatakse päisesse või jalusesse. Neist lahti saamiseks tuleb aktiveerida päis & jalus, leheküljenumber hiirega üle lohistades selekteerida (nagu harilik tekst) ning ta **DELETE** klahviga ära kustutada.

Päiste jaluste aktiveerimiseks tuleb anda **View** menüüst käsk **Header and Footer**. Päist ja jalust näidatakse punktiiriga piiratud alana, kuhu saab kirjutada. Kirjutatut saab kujundada kõigi vahenditega nagu harilikku teksti:



Vaikimisi satume kohe päisesse, näidisel on küll jalus, sest seal on ka leheküljenumber nähtaval. Lisaks päisele ja jalusele ilmub ekraanile (tavaliselt kuhugi keskele) ka nendega töötamiseks vajalik nupurida:



See nupurida on Word 97-s teistsugune, nuppude paigutus on muudetud ja on lisatud uusi nuppe.

Kirjeldame ära peamised nupud, mis ka Word 97-s on samasugused, kuigi teise koha peal:

- vasakult esimene võimaldab liikuda päisest jalusesse ja vastupidi (*switch between header and footer*);
- vasakult teine mitme seksiooniga tekstis laseb liikuda eelmise seksiooni päise/jaluse juurde (*show previous*);
- vasakult kolmas mitme seksiooniga tekstis laseb liikuda järgmise seksiooni päise/jaluse juurde (*show next*);
- vasakult neljas vaikimisi on kõikide seksioonide päised ja jalused täpselt ühesugused. Selle nupuga saab igas seksioonis päisele ja jalusele eraldi selgeks teha, et nad seda poleks (*same as previous*). Kui see nupp un justkui sisse

vajutatud, on vastav jalus/päis samasugune kui eelmine, vastasel korral aga erinev, nii saab igas sektsioonis päises ja jaluses kasutada erinevaid tekste;

- paremalt esimene lõpetab töö päise ja jalusega, peidab nupurea.